Особенности установки программы в операционной системе Windows 7.

Проблемы при установке программы «ARUS Заработная Плата» в операционной системе Windows 7 связаны с установкой вспомогательной библиотеки BDE (Borland Database Engine).

Возможно сообщение в ходе установки программы в самом конце, что <u>невозможно выполнить</u> файл bde_64.exe, требуется повышение.



Либо возможно после установки непосредственно при запуске программы появление сообщения вида «An error occured while attempting to initialize the Borland Database Engine (error \$2108)»

Поэтому необходимо в любом из этих случаев произвести установку BDE вручную.

Для этого через Проводник необходимо открыть папку, куда была установлена программа (по умолчанию C:\ARUSZP), найти файл bde_64.exe и запустить его.

При установке отвечать утвердительно на все вопросы (если будет спрашивать установщик).

Далее через ПУСК найти в списках программ значок BDE Administrator

Далее нажимаем правую кнопку мышки, свойства.



Далее в открывшемся окне делаем активной закладку «Совместимость»

Безопасность	Подробно	Предыдущие версии
Общие	Ярлык	Совместимость
сли программа ус /indows, а сейчас в эвместимости с э правка по выбог	пешно работала с б зозникают проблем той более ранней в уу параметров	более ранней версией пы, выберите режим ерсией.
Режим совместим	иости	
м запустить пр	о рамму в режиме	совместимости с:
Windows XP (na	кет обновления 3)	•
Параметры		
Использоват	ь 256 цветов	
Использоват	ь разр <mark>ешение эк</mark> ра	на 640 х 480
🔲 Отключить ви	ізуальное оформле	ние
Отключить ко	мпозицию рабочег	о стола
- 0		of power was now
высоком раз	асштабирование из решении экрана	ооражения при
Vоовень позв		
Выполнять эт	гу программу от им	ени администратора
🗿 Изменить пара	метры для всех пол	ъзователей
S)

и выставляем галочку «Запускать программу в режиме совместимости с Windows XP (пакет обновления 3)».

Закрываем окно со свойствами.

Далее просто запускаем BDE Administrator (через значок).

В окне программы делаем активной закладку «Configuration», открываем ветку меню через плюсик System, далее Init. В правом окне в параметре MAXFILEHANDLES устанавливаем значение 150.

Dbject Edit View Option	ns <u>H</u> elp		
≥X Ka			
)rivers and System	Definition of INIT		
Databases Configuration	Definition		
🖃 🕀 Configuration	AUTO ODBC	FALSE	
🗄 👦 Drivers	DATA REPOSITORY		- F
🚊 🖳 System	DEFAULT DRIVER	PARADOX	
	LANGDRIVER	'ascii' ANSI	
⊡_ I Formats	LOCAL SHARE	FALSE	
	LOW MEMORY USAGE LIMIT	32	
	MAXBUFSIZE	2048	
	MAXFILEHANDLES	150	
	MEMSIZE	16	
	MINBUFSIZE	128	
	MTS POOLING	FALSE	
	SHAREDMEMLOCATION		
	SHAREDMEMSIZE	2048	
	SQLQRYMODE		
	SYSFLAGS	0	
	VERSION	4.0	

После этого закрываем программу BDE Administrator.



Нажимаем на Yes.

Все, запускаем программу Заработная плата.